

Club informatique Mont-Bruno

Séances du 23 septembre et 2 octobre
Présentateur : Guy Bélanger / Jonathan Rousseau

Windows Live Movie Maker : comment réaliser des montages de vos vidéos avec le système d'exploitation Windows 10.

Exercice 1 : comment ouvrir le logiciel Windows Live Movie Maker et explorer la page d'accueil du logiciel.

1. Cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran  et cliquez sur **Toutes les applications**.
2. Avec la barre de défilement, recherchez **Movie Maker**.
3. Pointez sur **Movie Maker** et cliquez de la droite et cliquez sur **Épingler à l'écran de démarrage**.
4. Cliquez sur l'icône Windows et cliquez sur la tuile **Movie Maker** sur l'écran de démarrage.
5. La page de Movie maker comprend différents onglets :
 - 5.1. l'onglet **Fichier** comprend des les outils de gestion des fichiers (l'ouverture d'un projet, les fonctions de l'enregistrement et autres);
 - 5.2. l'onglet **Accueil** qui comprend l'importation de fichiers (images, vidéo, musique, etc...), l'ajout de titres, de légende de générique et autres actions;
 - 5.3. l'onglet **Animations** permet d'introduire différentes animations;
 - 5.4. l'onglet **Effets visuels** permet l'ajout d'effets à vos images ou vidéos;
 - 5.5. l'onglet **Projet** permet d'apporter différents ajustement au projet en cours;
 - 5.6. l'onglet **Affichage** permet de gérer l'affichage.

Exercice 2 : comment importer une vidéo et explorer les caractéristiques du logiciel.

1. Ouvrez le logiciel **Windows Live Movie Maker** en cliquant sur l'icône sur l'écran de démarrage.
2. Cliquez sur l'onglet **Accueil**.
3. Cliquez sur **Ajouter des vidéos et des photos**.
4. Choisissez une (ou plusieurs) vidéo d'intérêt ou des photos dans votre dossier Vidéo ou Image de votre Bibliothèque et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Explorez l'écran par les actions suivantes :
 - 5.1. visionnez la vidéo en cliquant sur  sur l'écran de visualisation à gauche de l'écran;
 - 5.2. pour arrêter la visionnement cliquez sur l'icône ;
 - 5.3. sur cet écran on peut positionner l'image à un point donné en utilisant le curseur ;
 - 5.4. ajustez la taille des miniatures (images à droite de l'écran) en cliquant sur **Affichage** de la barre des menus et sur **Taille des miniatures** et choisir la taille voulue;
 - 5.5. cliquez sur **Aperçu en plein écran** du menu contextuel de l'onglet **Affichage** de la

- barre des menus;
- 5.6. explorez le type de montage possible (titre de la vidéo, artisans, générique) en pointant sur les différentes icônes du menu contextuel **Montages automatiques**;
 6. Explorez les autres éléments (effets visuels, animations, ajouts sonores, etc.).

Exercice 3 : comment éditer les images de votre vidéo et d'inclure des titres à la bande vidéo.

1. Ajoutez une vidéo selon la procédure décrite à l'exercice 4, rubrique 1 et 2.
2. Étendre les images de la vidéo avec l'outil **Zoom avant** de l'onglet **Affichage** (ou avec le curseur qui se retrouve à la base de l'écran à l'extrême droite)
3. Visionnez la vidéo et éliminez des images de la vidéo par les actions suivantes :
 - 3.1. identifiez les images (le temps où les images indésirables apparaissent) que vous voulez éliminer jusqu'à la fin de la vidéo. Pour faciliter cette tâche, cliquez sur l'onglet **Édition** et choisir une vitesse de défilement inférieure à 1X en cliquant sur la flèche de l'outil **Vitesse**.
 - 3.2. Placez le pointeur à l'instant du début des images à éliminer.
 - 3.3. Cliquez sur **Définir un point de fin** sous l'onglet **Édition**.
4. Pour garder une partie des images au centre de la vidéo, utilisez l'outil prévu à cette fin avec les actions suivantes :
 - 4.1. cliquez sur l'onglet **Edition** et sur **Outil Découper** :
 - 4.2. sous l'image, pointez la flèche de la souris sur le curseur de gauche et la flèche se transforme en main;
 - 4.3. glissez le curseur sur l'image au point du début des images à garder;
 - 4.4. pointez la flèche de la souris sur le curseur de droite;
 - 4.5. glissez le curseur sur l'image qui marque la fin de la partie de la vidéo à garder;
 - 4.6. cliquez sur **Découper**;
 - 4.7. cliquez sur **Enregistrer le découpage**.
5. Au besoin, créez des clips (des sections de vidéos à partir de la vidéo originale téléchargée lors du début de cet exercice), avec les actions suivantes :
 - 5.1. glissez le curseur sur la bande de montage jusqu'à la fin du premier clip;
 - 5.2. cliquez sur **Fractionner** sous l'onglet **Édition**;
 - 5.3. répétez cette opération pour la création d'autant de clips que désiré.
6. Copiez ou supprimez des clips avec les actions suivantes :
 - 6.1. réduire la bande de montage avec l'outil **Zoom arrière**;
 - 6.2. cliquez sur un clip et en maintenant la touche **ctrl** déplacez le clip choisi au début d'un clip;
 - 6.3. pour déplacer un clip, reprenez la procédure ci-haut sans enfoncer la touche **ctrl**.
 - 6.4. pour supprimez un clip, cliquez de la droite sur le clip à éliminer et cliquez sur **Supprimer**.
7. Insérez des textes à l'intérieur de la vidéo, par les actions suivantes :
 - 7.1. placez le curseur sur une image à l'intérieur de la vidéo (au début d'un clip par exemple);
 - 7.2. au besoin, cliquez sur **Accueil**;
 - 7.3. cliquez sur **Titre**;
 - 7.4. ajoutez et éditez le texte voulu;
 - 7.5. pour ajouter un texte plus loin dans la vidéo, reprenez les étapes 7.1 à 7.4.

Exercice 4 : comment éditer les différents textes et ajouts de musique.

1. Ouvrez le logiciel **Windows Live Movie Maker** et ajouter un fichier vidéo à partir des vos dossiers.
2. Ajoutez un montage sélectionné à partir du menu contextuel **Montages automatique**. Vous pouvez visualiser l'effet en pointant sur l'image : un aperçu de quelques secondes vous permettra de choisir l'effet désiré.
3. Cliquez sur **Titre** dans le menu contextuel sous l'onglet **Accueil** de la barre des menus.
4. Effacez le titre **Mon film** et inscrivez le titre de votre choix.
5. Éditez le titre selon vos besoins (police, taille, positionnement, couleur de l'arrière-plan, début de l'apparition du texte, durée de l'affichage du texte, effet).
6. Vous pouvez vous déplacer sur les différents plans de la vidéo en pointant la barre verticale noire (le curseur) et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur à l'endroit choisi (vous pouvez vous guider en utilisant l'affichage du chronomètre sous l'image de la vidéo).
7. Pour inscrire une légende sur les images de votre vidéo, cliquez sur **Légende** et éditez le texte selon vos besoins.
8. Pour élaborer un générique, cliquez sur la flèche du **Générique** et choisissez la rubrique d'intérêt : répétez la procédure pour choisir d'autres éléments du générique. Pour régler la durée d'apparition des plans du générique, utilisez la commande **Durée du texte**.
9. Avant d'ajouter un fond sonore, réduisez le son de la vidéo importée par les actions suivantes :
 - 9.1. cliquez sur **Édition** de la barre des menus;
 - 9.2. cliquez sur **Volume de la vidéo** et réduire à zéro le volume des haut-parleurs
 - 9.3. cliquez sur l'onglet **Accueil** dans la barre de menus et puis sur **Ajouter de la musique**.
 - 9.4. Choisissez une pièce musicale dans le dossier musique de votre bibliothèque : cliquez sur **Ouvrir** pour télécharger la pièce choisie.
 - 9.5. Éditez la musique par les actions suivantes :
 - 9.5.1. pour moduler le début ou la fin du fond sonore, cliquez sur la flèche sous la rubrique **Apparition** ou **Disparition en fondu** et choisissez le fondu désiré,
 - 9.5.2. pour ajuster le début et la fin du fond sonore, utilisez le réglage **Heure de début** ou et **Point de fin**.

Exercice 5 : comment enregistrer votre vidéo modifiée.

1. Cliquez sur l'onglet **Fichier**.
2. Cliquez sur **Enregistrer le projet sous** : cette action enregistre le projet qui pourra être retravaillé plus tard.
3. Pour enregistrer la nouvelle vidéo, répétez 1 et pointez sur **Enregistrer le film** et cliquez sur **Pour lecture sur ordinateur**. Assignez un nom au fichier et cliquez sur **Enregistrer**.