

Club informatique Mont-Bruno

Série Facile séance 3

Comment se retrouver sur son ordinateur

29 septembre 2017 et 7 février 2018

Présentateur : Francine Couture

Contenu de la séance

- Quelques notions de base importantes
 - Rangement
 - Notions de fichier et dossier
- Explorateur de fichiers
 - Explications générales
 - Initialisation de l'Explorateur de fichiers (exercices 1 à 6)
 - Indiquer à votre ordinateur comment ouvrir un fichier (exercices 7 à 10)
- Ouverture de fichier (exercice 11)
- Sélection et déplacement de fichiers (exercices 12 à 16)
- Renommage d'un fichier (exercice 17)

Quelques notions de base importantes

Notion de fichier : Un fichier est une information numérique. Il y a plusieurs types de fichiers dont les principaux sont texte, image, audio et vidéo.

Un fichier a toujours un nom. Le nom du fichier est composé de deux éléments. Prenons comme exemple le fichier DSC9404.jpg.

- DSC09404 : ce premier élément est le nom proprement dit. Je peux changer ce nom pour le reconnaître facilement.
- .jpg : ce deuxième élément s'appelle l'extension du nom de fichier.

L'extension renseigne sur le type (format) de fichier. L'extension dit aussi à l'ordinateur quel programme utiliser pour ouvrir le fichier. Il ne faut donc jamais effacer l'extension du nom de fichier. Il y a plusieurs types de fichiers et donc plusieurs sortes d'extension de nom de fichiers.

Notion de dossier : Un dossier est un espace de rangement. Un dossier a un nom. Un dossier a un contenu qui peut être des fichiers, un /des dossiers ou rien.

Les exercices de ce document ont été développés sur un ordinateur muni du système d'exploitation Windows 10. Si votre système d'exploitation est différent, vous aurez peut-être à faire quelques ajustements aux exercices.

Windows 8 ou 8.1 : Si vous utilisez le système d'exploitation Windows 8 ou 8.1, pour faire les exercices, vous devrez utiliser votre ordinateur en mode bureau et non en mode métro. Il existe plusieurs façons de faire basculer Windows 8 ou 8.1 en mode bureau. En voici une :

1. si la page Accueil n'est pas affichée, frappez sur la touche **Windows** (c'est la touche à droite de la touche **Ctrl**) pour l'afficher;
2. cliquez sur la tuile **Bureau**.

Copie des fichiers de Francine dans le dossier *Documents*

Pour faire les exercices chez vous plus facilement, nous avons inclus cette partie qui comprend les mêmes fichiers que ceux utilisés durant la présentation.

Comment copier les fichiers de Francine dans le dossier *Documents*.

1. Téléchargez les fichiers de Francine dans votre ordinateur avec les actions suivantes :
 - 1.1. démarrez Chrome;
 - 1.2. téléchargez la page **www.cimbcc.org**
 - 1.3. à droite de la page, cliquez sur **Série Facile 2017-2018**;
 - 1.4. repérez la séance du 29 septembre 2017;
 - 1.5. cliquez sur **Comment se retrouver sur son ordinateur**;
 - 1.6. en bas de la page 2, cliquez sur le lien qui se trouve sous les mots **Lien pour obtenir les fichiers de Francine**;
 - 1.7. en haut de la page obtenue, cliquez sur **Télécharger** (si vous ne voyez pas **Télécharger**, cliquez sur **...**, puis sur **Télécharger**);
 - 1.8. attendez la fin du téléchargement (le téléchargement est terminé lorsque l'icône de Chrome en bas de l'écran cesse d'émettre une lumière verte).
2. Copiez les fichiers de Francine dans le dossier **Documents** avec les actions suivantes :
 - 2.1. en bas à gauche de l'écran, à droite de **Fichiers Francine**, cliquez sur **^** ;
 - 2.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Ouvrir**;
 - 2.3. en haut de l'écran, cliquez sur le bouton **Extraire tout**;
 - 2.4. dans la fenêtre qui est apparue, cliquez sur le bouton **Parcourir...** ;
 - 2.5. à gauche de la fenêtre qui est apparue, cliquez sur **Documents**;
 - 2.6. cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier**;
 - 2.7. cliquez sur le bouton **Extraire**.
3. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.



Lien pour obtenir les fichiers de Francine :

<https://1drv.ms/f/s!AuFRswX8SBkEihPG023uFV1Q7Wy6>

Les exercices suivants présument que vous démarrez l'Explorateur de fichiers dans l'exercice suivant et que vous ne le fermez jamais. L'Explorateur de fichiers est donc déjà démarré au début de chaque exercice.

Initialisation de l'Explorateur de fichiers

Exercice 1 : comment démarrer l'Explorateur de fichiers et découvrir quelques-uns de ses éléments importants.

1. En bas de l'écran, cliquez sur  pour démarrer l'Explorateur de fichiers.
2. Indiquez que vous voulez que le ruban soit toujours visible avec les actions suivantes :
 - 2.1. en haut à gauche de l'écran, cliquez sur  ;
 - 2.2. dans le menu qui est apparu, s'il y a un crochet à gauche de **Réduire le ruban**, cliquez sur le crochet pour désactiver cette option, puis allez à l'instruction 3;
 - 2.3. s'il n'y a pas de crochet à gauche de **Réduire le ruban**, cliquez sur un espace non utilisé à l'extérieur du menu pour faire disparaître le menu.
3. Indiquez vos préférences d'affichage avec les actions suivantes :
 - 3.1. en haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**;
 - 3.2. en haut à gauche de l'écran, cliquez sur **Volet de navigation**;
 - 3.3. dans le menu qui est apparu, faites comme suit
 - 3.3.1. cochez l'option **Volet de navigation**,
 - 3.3.2. décochez les autres options.
4. Découvrez quelques éléments importants de l'Explorateur de fichiers :

Le volet de navigation

- C'est la colonne de gauche de l'écran.
- Ce volet vous permet d'afficher tous les dossiers qui se trouvent dans votre ordinateur et d'en sélectionner un pour ensuite le traiter.
- En cliquant sur la pointe de la flèche à gauche du nom d'un dossier, vous affichez sous le nom du dossier la liste des dossiers contenus dans ce dossier.
- Votre ordinateur contient plusieurs milliers de dossiers. Cependant, vous n'avez pas à vous occuper de la plupart de ces dossiers. Les dossiers servant au fonctionnement de votre ordinateur se trouvent dans le disque dur (disque local C). Les débutants ont souvent peur de modifier ou de supprimer des fichiers et des dossiers, car ils ont peur de détruire un fichier ou un dossier nécessaire au bon fonctionnement de l'ordinateur. Il suffit de ne pas aller « jouer » dans le disque local C.
- Pour les débutants, seulement 4 dossiers sont importants. Les noms de ces dossiers sont : **Documents**, **Images**, **Musique** et **Vidéos**. Repérez ces dossiers dans le volet de navigation.
- Sachez que vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez sur ces quatre dossiers précédents sans affecter le bon fonctionnement de votre ordinateur. Vous pouvez même supprimer le contenu des quatre dossiers et votre ordinateur fonctionnera encore parfaitement. Donc, soyez audacieux et expérimentez sans crainte sur ces quatre dossiers.

Le volet à droite du volet de navigation

- Ce volet affiche le contenu du dossier sélectionné dans le volet de navigation.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur **Documents** pour voir le contenu de ce dossier.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur **Images** pour voir le contenu de ce dossier.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur **Musique** pour voir le contenu de ce dossier.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur **Vidéos** pour voir le contenu de ce dossier.

Le ruban

- C'est la barre horizontale bleutée en haut de l'écran.

- Le ruban contient les commandes qui vous permettent de dire à l'Explorateur de fichiers ce que vous voulez faire. Par exemple, nous verrons un peu plus loin comment utiliser le ruban pour modifier le format de l'affichage de l'information sur les dossiers et les fichiers.

Exercice 2 : comment afficher les extensions de noms de fichiers.


L'extension de noms de fichiers est une information importante pour connaître le format dans lequel un fichier est enregistré et, par conséquent, le programme qui a créé et qui peut modifier ce fichier. Par exemple, un fichier avec l'extension de noms de fichiers .pdf peut être lu par le programme Google Chrome ou un programme semblable.



1. En haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**.
2. En haut à droite de l'écran, dans la section **Afficher/Masquer**, cochez l'option **Extensions de noms de fichiers**.

Vous n'avez pas à refaire cet exercice toutes les fois que vous utiliserez l'Explorateur de fichiers. L'Explorateur se souviendra de votre choix et affichera les extensions de noms de fichiers toutes les fois que vous l'utiliserez.

Exercice 3 : comment indiquer vos préférences d'affichage pour les éléments du dossier *Documents*.


Vous allez indiquer que vous voulez afficher les éléments du dossier **Documents** en format **Détails** et que vous voulez les trier en ordre croissant sur leur nom. Le format **Détails** est un format très utile pour afficher le contenu d'un dossier parce qu'il vous donne, en plus du nom du fichier, la date de sa dernière modification et sa taille.

1. Indiquez vos préférences d'affichage pour le contenu du dossier **Documents** avec les actions suivantes :
 - 1.1. à gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**;
 - 1.2. en haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**;
 - 1.3. en haut de l'écran, dans la section **Disposition**, cliquez sur **Détails**;
 - 1.4. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Nom**;
 - 1.6. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.7. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Croissant**;
 - 1.8. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.9. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Choisir les colonnes...** ;
 - 1.10. dans la fenêtre qui est apparue, décochez l'option **Type**;
 - 1.11. cliquez sur le bouton **OK**.
2. Découvrez quelques éléments importants de l'affichage :
 - la colonne **Nom**
 - elle affiche les noms des dossiers et des fichiers contenus dans le dossier sélectionné dans le volet de navigation,
 - les noms des dossiers sont précédés de l'icône ,
 - les dossiers apparaissent avant les fichiers et sont triés en ordre croissant sur leur nom,
 - les noms des fichiers sont précédés d'icônes qui varient en fonction de l'extension

- de noms de fichiers,
 - les fichiers apparaissent après les dossiers et sont triés en ordre croissant sur leur nom,
 - dans un tri par ordre croissant, les dossiers et les fichiers dont le nom commence par un chiffre seront placés avant les dossiers et les fichiers dont le nom commence par une lettre;
 - la colonne **Modifié le**
 - pour les dossiers, elle contient la date de la dernière modification de l'un de ses fichiers,
 - pour les fichiers, elle contient la date de la dernière modification du fichier;
 - la colonne **Taille**
 - pour les dossiers, elle est vide,
 - pour les fichiers, elle contient la taille du fichier en kilo-octets.
3. Pour élargir la colonne **Nom** afin d'afficher un nom qui est trop long pour s'afficher dans la colonne, faites les actions suivantes :
- 3.1. pointez (sans cliquer) **Nom** pour faire apparaître un  à droite de **Nom**;
 - 3.2. sans cliquer, déplacez le curseur de la souris vers la droite pour le positionner entre  et **Modifié le**;
 - 3.3. lorsque le curseur de la souris se transforme en une croix, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé;
 - 3.4. en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur de la souris vers la droite pour élargir la colonne **Nom**;
 - 3.5. lorsque la colonne est assez large, relâchez le bouton de la souris.

Exercice 4 : comment indiquer vos préférences d'affichage pour les éléments du dossier *Musique*.

Vous allez indiquer que vous voulez afficher les éléments du dossier **Musique** en format **Détails** et que vous voulez les trier en ordre croissant sur leur nom. Le format **Détails** est un format très utile pour afficher le contenu d'un dossier parce qu'il vous donne, en plus du nom du fichier, la date de sa dernière modification et sa taille.

1. Indiquez vos préférences d'affichage pour le contenu du dossier **Musique** avec les actions suivantes :
 - 1.1. à gauche de l'écran, cliquez sur **Musique**;
 - 1.2. en haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**;
 - 1.3. en haut de l'écran, dans la section **Disposition**, cliquez sur **Détails**;
 - 1.4. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Nom**;
 - 1.6. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.7. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Croissant**.
2. Découvrez quelques éléments importants de l'affichage :
 - la colonne **Nom**
 - elle affiche les noms des dossiers et des fichiers contenus dans le dossier sélectionné dans le volet de navigation,
 - les noms des dossiers sont précédés de l'icône ,
 - les dossiers apparaissent avant les fichiers et sont triés en ordre croissant sur leur

- nom,
 - les noms des fichiers sont précédés d'icônes qui varient en fonction de l'extension de noms de fichiers,
 - les fichiers apparaissent après les dossiers et sont triés en ordre croissant sur leur nom,
 - dans un tri par ordre croissant, les dossiers et les fichiers dont le nom commence par un chiffre seront placés avant les dossiers et les fichiers dont le nom commence par une lettre;
 - vous pouvez ignorer les autres colonnes.
3. Pour élargir la colonne **Nom** afin d'afficher un nom qui est trop long pour s'afficher dans la colonne, voir l'instruction 3 de l'exercice précédent.

Exercice 5 : comment indiquer vos préférences d'affichage pour les éléments du dossier *Images*.

Vous allez indiquer que vous voulez afficher les éléments du dossier **Images** en format **Grandes icônes** et que vous voulez les trier en ordre croissant sur leur nom. Le format **Grandes icônes** est un format très utile pour afficher le contenu du dossier **Images** parce qu'il vous donne, en plus du nom du fichier, une vignette de l'image.

1. Indiquez vos préférences d'affichage pour le contenu du dossier **Images** avec les actions suivantes :
 - 1.1. à gauche de l'écran, cliquez sur **Images**;
 - 1.2. en haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**;
 - 1.3. en haut de l'écran, dans la section **Disposition**, cliquez sur **Grandes icônes**;
 - 1.4. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Nom**;
 - 1.6. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
 - 1.7. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Croissant**.
2. Découvrez quelques éléments importants de l'affichage :
 - les dossiers apparaissent avant les fichiers et sont triés en ordre croissant sur leur nom;
 - les fichiers apparaissent après les dossiers et sont triés en ordre croissant sur leur nom;
 - dans un tri par ordre croissant, les dossiers et les fichiers dont le nom commence par un chiffre seront placés avant les dossiers et les fichiers dont le nom commence par une lettre;
 - les noms des dossiers et les noms des fichiers sont accompagnés d'une vignette qui vous permet de retrouver une image facilement;
 - dans le format **Grandes icônes**, la taille du fichier et la date de la dernière modification ne sont pas disponibles.

Exercice 6 : comment indiquer vos préférences d'affichage pour les éléments du dossier *Vidéos*.

Vous allez indiquer que vous voulez afficher les éléments du dossier **Vidéos** en format **Grandes icônes** et que vous voulez les trier en ordre croissant sur leur nom. Le format **Grandes icônes** est un format très utile pour afficher le contenu du dossier **Vidéos** parce qu'il vous donne, en plus du nom du fichier, une vignette d'une scène du vidéo.

1. Indiquez vos préférences d'affichage pour le contenu du dossier **Vidéos** avec les actions suivantes :

- 1.1. à gauche de l'écran, cliquez sur **Vidéos**;
- 1.2. en haut de l'écran, cliquez sur l'onglet **Affichage**;
- 1.3. en haut de l'écran, dans la section **Disposition**, cliquez sur **Grandes icônes**;
- 1.4. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
- 1.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Nom**;
- 1.6. en haut de l'écran, dans la section **Affichage actuel**, cliquez sur **Trier par**;
- 1.7. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Croissant**.
2. Découvrez quelques éléments importants de l'affichage :
 - 2.1. au besoin, voir l'instruction 2 de l'exercice précédent.

Indiquer à votre ordinateur comment ouvrir un fichier

Exercice 7 : comment indiquer à votre ordinateur que vous voulez toujours ouvrir les fichiers .pdf avec le programme *Google Chrome*.

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur **000-Aménagement paysager.pdf**.
3. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Ouvrir avec**.
4. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Choisir une autre application**.
5. Dans le menu qui est apparu, faites les actions suivantes :
 - 5.1. cliquez sur **Google Chrome**;
 - 5.2. cochez l'option **Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .jpg**;
 - 5.3. cliquez sur le bouton **OK**.
6. Fermez la fenêtre qui est apparue.

Exercice 8 : comment indiquer à votre ordinateur que vous voulez toujours ouvrir les fichiers .jpg avec le programme *Photos*.

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur **000-20150530-naissance de Victor.jpg**.
3. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Ouvrir avec**.
4. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Choisir une autre application**.
5. Dans le menu qui est apparu, faites les actions suivantes :
 - 5.1. cliquez sur **Photos**;
 - 5.2. cochez l'option **Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .jpg**;
 - 5.3. cliquez sur le bouton **OK**.
6. Fermez la fenêtre qui est apparue.

Exercice 9 : comment indiquer à votre ordinateur que vous voulez toujours ouvrir les fichiers .mp3 avec le programme *Groove Musique*.

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur **000-Quel est l'enfant_(What child is this_.mp3**.
3. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Ouvrir avec**.
4. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Choisir une autre application**.
5. Dans le menu qui est apparu, faites les actions suivantes :
 - 5.1. cliquez sur **Groove Musique**;

- 5.2. cochez l'option **Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .jpg**;
- 5.3. cliquez sur le bouton **OK**.
6. Fermez la fenêtre qui est apparue.

Exercice 10 : comment indiquer à votre ordinateur que vous voulez toujours ouvrir les fichiers .mp4 avec le programme *Films et télé*.

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur **000-20170622_153416.mp4**.
3. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Ouvrir avec**.
4. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Choisir une autre application**.
5. Dans le menu qui est apparu, faites les actions suivantes :
 - 5.1. cliquez sur **Films et télé**;
 - 5.2. cochez l'option **Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .jpg**;
 - 5.3. cliquez sur le bouton **OK**.
6. Fermez la fenêtre qui est apparue.

Ouverture de fichiers

Nous avons vu qu'il était possible de connaître le type de fichier (c'est-à-dire de savoir si le fichier est un fichier texte, image, audio ou vidéo) en regardant l'extension du nom de fichier. Si vous ne savez pas si un fichier est un fichier texte, image, audio ou vidéo en regardant l'extension du nom de fichier, vous pouvez ouvrir le fichier pour le savoir.

Exercice 11 : comment ouvrir un fichier. (Vous allez ouvrir le fichier *000-20150530-naissance de Victor.jpg* et le fichier *000-Quel est l'enfant_(What child is this_).mp3* qui sont tous deux contenus dans le dossier *Documents*.)

1. Pour ouvrir le fichier **000-20150530-naissance de Victor.jpg**, faites l'action suivante :
 - 1.1. à gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**;
 - 1.2. double-cliquez sur **000-20150530-naissance de Victor.jpg**.
2. Fermez la fenêtre affichant l'image en cliquant sur le petit x en haut à droite de la fenêtre.
3. Pour ouvrir le fichier **000-Quel est l'enfant_(What child is this_).mp3**, faites l'action suivante :
 - 3.1. double-cliquez sur **000-Quel est l'enfant_(What child is this_).mp3**.
4. Fermez la fenêtre du lecteur de musique en cliquant sur le petit x en haut à droite de la fenêtre.

Vous savez maintenant comment reconnaître si un fichier est un texte, une image, une musique ou un vidéo et vous pouvez le déplacer dans le bon dossier.


Wikipédia peut être une bonne ressource pour reconnaître une extension de nom de fichier inconnue. Vous n'avez qu'à taper le nom de l'extension dans le moteur de recherche de Wikipédia et vous aurez la signification de l'extension du nom de fichier.

Sélection et déplacement de fichiers

Exercice 12 : comment sélectionner un fichier, puis le déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Musique*. (Vous allez sélectionner le fichier *000-Quel est l'enfant_(What child is this_.mp3*, puis le déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Musique*.)


1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Sélectionnez le fichier **000-Quel est l'enfant.mp3** avec l'action suivante :
 - 2.1. dans la colonne **Nom**, cliquez sur **000-Quel est l'enfant_(What child is this_.mp3**.
3. Déplacez le fichier sélectionné vers le dossier **Musique** avec les actions suivantes :
 - 3.1. dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur **000-Quel est l'enfant_(What child is this_.mp3**;
 - 3.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Couper**;
 - 3.3. à gauche de l'écran, cliquez sur **Musique** pour afficher son contenu dans le volet de droite;
 - 3.4. cliquez de la droite sur **Musique**;
 - 3.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Coller**.

Exercice 13 : comment sélectionner plusieurs fichiers contigus (consécutifs), puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*. (Vous allez sélectionner les fichiers *000-20150530-naissance de Victor.jpg*, *000-20160804-Victor*, *14 mois-2.jpg* et *000-20160814-Victor*, *14½ mois-3.jpg*, puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*.)


1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Sélectionnez les fichiers **000-20150530-naissance de Victor.jpg**, **000-20160804-Victor**, **14 mois-2.jpg** et **000-20160814-Victor**, **14½ mois-3.jpg** avec les actions suivantes :
 - 2.1. dans la colonne **Nom**, cliquez sur **000-20150530-naissance de Victor.jpg**;
 - 2.2. enfoncez la touche **Majuscule** (ou **Shift**) et maintenez-la enfoncée;
 - 2.3. en maintenant la touche **Majuscule** (ou **Shift**) enfoncée, cliquez sur **000-20160814-Victor**, **14½ mois-3.jpg**;
 - 2.4. relâchez la touche **Majuscule**  (ou **Shift**).
3. Déplacez les fichiers sélectionnés vers le dossier **Images** avec les actions suivantes :
 - 3.1. dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur un des fichiers sélectionnés;
 - 3.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Couper**;
 - 3.3. à gauche de l'écran, cliquez sur **Images** pour afficher son contenu dans le volet de droite;
 - 3.4. cliquez de la droite sur **Images**;
 - 3.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Coller**.

Exercice 14 : comment sélectionner plusieurs fichiers contigus (consécutifs), puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*. (Vous allez sélectionner les fichiers *000-photos de voyage(1).jpg*, *000-photos de voyage(2).jpg*, *000-photos de voyage(3).jpg* et *000-photos de voyage(4).jpg*, puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*.)

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Sélectionnez les fichiers **000-photos de voyage(1).jpg**, **000-photos de voyage(2).jpg**, **000-photos de voyage(3).jpg** et **000-photos de voyage(4).jpg** avec les actions suivantes :
 - 2.1. dans la colonne **Nom**, cliquez sur **000-photos de voyage(1).jpg**;
 - 2.2. enfoncez la touche **Majuscule** (ou **Shift**) et maintenez-la enfoncée;

- 2.3. en maintenant la touche **Majuscule** (ou **Shift**) enfoncée, cliquez sur **000-photos de voyage(4).jpg**;
- 2.4. relâchez la touche **Majuscule**  (ou **Shift**).
3. Déplacez les fichiers sélectionnés vers le dossier **Images** avec les actions suivantes :
 - 3.1. dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur un des fichiers sélectionnés;
 - 3.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Couper**;
 - 3.3. à gauche de l'écran, cliquez sur **Images** pour afficher son contenu dans le volet de droite;
 - 3.4. cliquez de la droite sur **Images**;
 - 3.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Coller**.

Exercice 15 : comment sélectionner plusieurs fichiers contigus (consécutifs), puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Vidéos*. (Vous allez sélectionner les fichiers *000-20170607_094345.mp4* et *000-20170622_153416.mp4*, puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Vidéos*.)

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Sélectionnez les fichiers **000-20170607_094345.mp4** et **000-20170622_153416.mp4** avec les actions suivantes :
 - 2.1. dans la colonne **Nom**, cliquez sur **000-20170607_094345.mp4**;
 - 2.2. enfoncez la touche **Majuscule** (ou **Shift**) et maintenez-la enfoncée;
 - 2.3. en maintenant la touche **Majuscule** (ou **Shift**) enfoncée, cliquez sur **000-20170622_153416.mp4**;
 - 2.4. relâchez la touche **Majuscule**  (ou **Shift**).
3. Déplacez les fichiers sélectionnés vers le dossier **Vidéos** avec les actions suivantes :
 - 3.1. dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur un des fichiers sélectionnés;
 - 3.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Couper**;
 - 3.3. à gauche de l'écran, cliquez sur **Vidéos** pour afficher son contenu dans le volet de droite;
 - 3.4. cliquez de la droite sur **Vidéos**;
 - 3.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Coller**.

Exercice 16 : comment sélectionner plusieurs fichiers non contigus (non consécutifs), puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*. (Vous allez sélectionner les fichiers *000-Faire des montagnes.jpg* et *000-Rome-4.jpg*, puis les déplacer du dossier *Documents* vers le dossier *Images*.)

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Documents**.
2. Sélectionnez les fichiers **000-Faire des montages.jpg** et **000-Rome-4.jpg** avec les actions suivantes :
 - 2.1. dans la colonne **Nom**, cliquez sur **000-Faire des montages.jpg**;
 - 2.2. enfoncez la touche **Ctrl** et maintenez-la enfoncée;
 - 2.3. en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée, cliquez sur **000-Rome-4.jpg**;
 - 2.4. relâchez la touche **Ctrl**.
3. Déplacez les fichiers sélectionnés vers le dossier **Images** avec les actions suivantes :
 - 3.1. dans la colonne **Nom**, cliquez de la droite sur un des fichiers sélectionnés;
 - 3.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Couper**;
 - 3.3. à gauche de l'écran, cliquez sur **Images** pour afficher son contenu dans le volet de droite;
 - 3.4. cliquez de la droite sur **Images**;
 - 3.5. dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Coller**.

Les exercices 12 à 16 sont des exemples pour vous faire pratiquer le déplacement de fichiers d'un dossier d'origine à un dossier de destination. Cette façon de faire s'applique pour déplacer n'importe quel fichier d'un dossier à un autre dossier.

De plus, les commandes de sélection de fichiers (un fichier, plusieurs fichiers contigus et plusieurs fichiers non contigus) sont des commandes très utiles qu'il faut maîtriser.

Après ces exercices, vous devriez voir

- tous les fichiers texte dans le dossier **Documents**;
- tous les fichiers image dans le dossier **Images**;
- tous les fichiers musique dans le dossier **Musique**;
- tous les fichiers vidéo dans le dossier **Vidéos**.

Renommage d'un fichier

Exercice 17 : comment renommer un fichier. (Vous allez renommer le fichier *000-photos de voyage(4).jpg* du dossier *Images* en lui donnant le nom *000-Grèce-Mykonos.jpg*.)

1. À gauche de l'écran, cliquez sur **Images**.
2. Dans le volet à droite du volet de navigation, cliquez de la droite sur **000-photos de voyage(4).jpg**.
3. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur **Renommer**.
4. Écrivez **000-Grèce-Mykonos**
5. Frappez sur la touche **Entrée**.

Devoirs

- Refaites chez vous les exercices que nous vous avons démontrés durant la présentation. Allez à la mention **Copie des fichiers de Francine dans le dossier Documents** et faites les actions mentionnées. Vous êtes maintenant prêts à faire les exercices.
- Après avoir fait les exercices démontrés dans la présentation et vous être familiarisés avec toutes ces actions, vous êtes prêts à faire le rangement de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser les mêmes commandes pour déplacer vos fichiers et les ranger dans les dossiers appropriés :
 - Allez dans l'Explorateur de fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur le dossier **Documents** du volet de navigation. Déplacez les fichiers qui ne devraient pas être dans ce dossier. Vous pouvez le faire en vous servant des instructions que nous vous avons montrées.
 - Le travail que vous venez de faire dans le dossier **Documents**, vous devrez le faire également avec les dossiers **Images**, **Musique** et **Vidéos**.

- Vous aurez ainsi
 - tous vos fichiers texte dans le dossier **Documents**;
 - tous vos fichiers image dans le dossier **Images**;
 - tous vos fichiers musique dans le dossier **Musique**;
 - tous vos fichiers vidéo dans le dossier **Vidéos**.

- Vos fichiers sont maintenant rangés dans les bons dossiers généraux. Dans la prochaine présentation, nous vous enseignerons comment créer des dossiers à l'intérieur de vos dossiers **Documents**, **Images**, **Musique** et **Vidéos**.